

# 小企鹅输入法 (FCITX) 3.1.1

[Yuking](#)

## 一、小企鹅中文输入法 (FCITX) 是什么? li

小企鹅中文输入法 (Free Chinese Input Toy for X, FCITX) 是一个以 GPL 方式发布的 XIM 简体中文输入法, 编写它的目的就是为了能够提供提供一个轻量级、基本不依赖其它库的简体中文输入方案。

本程序使用了 IMDKIT 输入接口, 可为支持 XIM 的 X 应用程序提供简体中文输入服务。FCITX 提供了区位和全/简/双拼, 并支持基于码表的输入法 (程序自带了五笔、二笔和仓颉)。您可以从 [www.fcitx.org](http://www.fcitx.org) 下载最新版。

## 二、FCITX 的安装

FCITX 通常以源码的方式发布, 您需要编译安装后才能使用。编译 FCITX 需要以下包:

- GCC-2.95.3 或更新
- XFree86-4.3.0 或更新 (及其开发包)

首先下载 FCITX 的源码包, 文件名为 fcitx-3.1.1.tar.bz2, 存放在某个临时的目录中 (如/temp)。执行:

```
cd /temp
tar jxvf fcitx-3.1.1.tar.bz2
```

这样会建立目录 fcitx-3.1.1, 所有的源码都在该目录中。

执行以下命令编译安装:

```
cd fcitx-3.1.1
./configure --prefix=<安装目录>
make && make install
```

如果您的系统安装 XFT 并配置正确, 上述命令将编译安装 XFT 版。如果您不想使用 XFT, 请执行以下命令:

```
cd fcitx-3.1.1
./configure --prefix=<安装目录> --disable-xft
make && make install
```

如果您的系统没有安装 XFT, 安装程序会自动关闭 XFT 支持。

## 三、配置环境

应用程序通过环境变量 XMODIFIERS 与 XIM 沟通, 设置 XMODIFIERS 的方法如下 (以 bash 为例):

```
export XMODIFIERS="@im=YOUR_XIM_NAME"
```

上面的 YOUR\_XIM\_NAME 为 XIM 程序在系统注册的名字。应用程序启动时会根据该变量查找相应的 XIM 服务器。因此, 即便系统中同时运行了若干个 XIM 程序, 一个应用程序在某个时刻也只能使用一个 XIM 输入法。有时候您会遇到这种情况, 明明 XIM 已经启动了, 但应用程序就是无法使用。这往往是因为 XMODIFIERS 设置不正确所致, 如您配置系统时在不同的脚本文件中修改了 XMODIFIERS, 从而导致 X 启动时与启动完成后该变量不一致。fcitx 缺省注册的 XIM 名为 fcitx, 但如果 fcitx 启动时 XMODIFIERS 已经设置好, fcitx 会自动以系统的设置来注册合适的名字。

另外, XIM 还依赖于系统 locale 的设置, 如果 XIM 启动的 locale 与应用程序启动时的 locale 不一致, 也可能无法使用。

对于新安装的Mandrake和RedHat7/8/9，最简单的方法是以root身份执行以下命令(请注意备份chinput)：

```
cd /usr/bin
ln -s fcitx chinput
```

如果您使用的是其它系统，则需要手工设置环境变量。一般可以在~/.bashrc增加行：

```
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
```

重新登录当前用户，启动x，然后在x下手工运行fcitx(在QT-3.3.3的环境下，这样启动FCITX，可能只能为之后启动的程序输入中文)。您也可以将fcitx加到窗口管理器的自动启动中，具体方法请参考相应窗口管理器的说明。

#### 四、FCITX的配置文件

fcitx的配置文件为~/.fcitx/config(首次运行时fcitx会自动创建该目录)，该文件由中文写成(编码为gb2312)，从中可以了解几乎所有的功能。下面是配置文件的内容：

```
[程序]
显示字体(中)=*
显示字体(英)=Courier
显示字体大小=16
主窗口字体大小=11
是否使用AA字体=1

[输出]
数字后跟半角符号=1
Enter键行为=2
分号输入英文=0
大写字母输入英文=1
联想方式禁止翻页=1
LumaQQ支持=1

[界面]
候选词个数=5
主窗口是否使用3D界面=0
输入条使用3D界面=2
主窗口隐藏模式=0
是否自动隐藏输入条=1
光标色=92 210 131
主窗口背景色=220 220 220
主窗口线条色=100 180 255
主窗口输入法名称色=170 170 170 150 200 150 0 0 255
输入窗背景色=240 240 240
输入窗提示色=255 0 0
输入窗用户输入色=0 0 255
输入窗序号色=200 0 0
输入窗第一个候选字色=0 150 100
#该颜色值只用于拼音中的用户自造词
输入窗用户词组色=0 0 255
输入窗提示编码色=100 100 255
#五笔、拼音的单字/系统词组均使用该颜色
输入窗其它文本色=0 0 0
```

```

输入窗线条色=100 200 255
输入窗箭头色=255 150 255

#除了“中英文快速切换键”外，其它的热键均可设置为两个，中间用空格分隔
[热键]
打开/关闭输入法=CTRL SPACE
#中英文快速切换键 可以设置为 L_CTRL R_CTRL L_SHIFT R_SHIFT
中英文快速切换键=L_SHIFT
双击中英文切换=0
光标跟随=CTRL_K
GBK支持=CTRL_M
联想支持=CTRL_L
全半角=SHIFT_SPACE
中文标点=ALT_SPACE
上一页==
下一页==
第二三候选词选择键=CTRL

[输入法]
使用拼音=1
使用双拼=0
使用区位=1
使用码表=1
提示词库中的词组=0

[拼音]
使用全拼=0
拼音自动组词=1
保存自动组词=0
增加拼音常用字=CTRL_8
删除拼音常用字=CTRL_7
删除拼音用户词组=CTRL_DELETE
#拼音以词定字键，等号后面紧接键，不要有空格
拼音以词定字键=[]
#重码调整方式说明：0-->不调整 1-->快速调整 2-->按频率调整
拼音单字重码调整方式=2
拼音词组重码调整方式=1
拼音常用词重码调整方式=0
是否模糊 an 和 ang=0
是否模糊 en 和 eng=0
是否模糊 ian 和 iang=0
是否模糊 in 和 ing=0
是否模糊 ou 和 u=0
是否模糊 uan 和 uang=0
是否模糊 c 和 ch=0
是否模糊 f 和 h=0
是否模糊 l 和 n=0
是否模糊 s 和 sh=0
是否模糊 z 和 zh=0

```

下面对其中部分设置加以说明：

- **联想方式禁止翻页：**由于默认的,/.为翻页键，因此联想方式下会导致标点符号输入不方便，打开该选项会使得在联想方式下不翻页。
- **候选词个数：**选择范围为1~10，如果大于10，则为10。
- **输入条使用3D界面：**0-->不使用3D界面；1-->输入条使用凸出效果；2-->输入条使用凹进效果。
- **是否自动隐藏输入条：**设置为1时，只有当输入条有提示信息前才会显示。
- **主窗口隐藏模式：**0-->一直显示在顶层；1-->只有在中文输入状态下才显示；2-->不显示。
- **Enter 键行为：**当有用户输入时，0-->不处理；1-->清除用户输入；2-->用户输入的字母上屏。
- **双击中英文切换：**有些程序应用程序不支持按键的释放事件，此时快速中英文键会失效，打开该选项可以利用双击来进行中英文切换。
- **使用拼音：**是否使用全拼。
- **使用双拼：**是否使用双拼。
- **使用区位：**是否使用区位输入。
- **使用码表：**是否使用码表输入法。
- **提示词库中的词组：**该选项针对码表输入法，打开的话会提示您系统已有的词组，然后根据屏幕提示操作即可。
- **使用全拼：**打开该选项的话，拼音将以全拼的方式工作，此时不进行简拼的匹配。
- **拼音自动组词：**该功能指定是否进行拼音的短语输入。
- **保存自动组词：**是否保存自动组成的拼音短句。

颜色是按照 'R G B' 的方式设置，您可以参照作图软件 (如 GIMP) 的颜色表来设置。

## 五、输入法

### 1、拼音输入

- 支持全/简/双拼，双拼可自定义键盘方案
- 常用字表
- 特殊符号输入
- 完善的预编辑
- 支持以词定字

#### \* 常用字表：

设置常用字表的目的是为了更方便录入某些常用字。

在候选字中，处于该表中的字总是排在其它字的前面。刚刚使用 fcitx 时，常用字表是空的。您可以用左 `ctrl+8/7` 来添加/删除常用字。例如，您希望录入“d”时，“的”总放在第一个，可以按以下操作：

- 进入拼音状态
- 输入“d”，用翻页键 `-=/,.` 查找“的”字，直到它显示在候选字表中按 `ctrl+8`，然后按“的”前面的数字序号即可
- 按上述操作可以为某个拼音编码设置多个常用字。您可以设置常用字表内的字频调节方式。

#### \* 双拼输入：

如果在配置文件打开双拼选项，即可进行双拼输入。您可以定义双拼键盘方案，如果您没有定义，程序将采用自然码的双拼方案。如果您需要自定义，请将存放双拼方案的文件放在 `~/.fcitx` 下，名为 `sp.dat`。程序源码包中的 `data` 目录下有一个名为 `sp.dat` 的文件，该文件定义了自然码方案，您可以将它修改为自己习惯的方式。**注意**，模糊拼音的设置也会在双拼中生效。

#### \* 以词定字

fcitx 支持“以词定字”，以方便录入某些排序比较靠后的字。利用 `SHIFT_<词组序号>`，按以词定字键（默认为 `'[/]'`）选择该词组的第一个或最后一个字。

比如，在默认设置下，如果想录入“亥”字，可以输入“jh”，按翻页键让词组“己亥

”显示在输入条上，然后按 `SHIFT_<它前面的序号>`，再按 `]` 即可 (如果按 `[` 则是输出“已”字)。

**\* 特殊符号输入:**

为了录入特殊符号，您必须将特殊符号按下列格式放在一个文件中:

编码 符号

每个符号占一行。编码部分必须是英文小写字母，且经拼音解析后的长度不应超过 10 个汉字 (如 `zzz` 是 3 个汉字长度，而 `zhangzhangzhang` 也是 3 个汉字长度)，`fcitx` 的源码包中有一个例子 (文件 `pySym.mb`)。

编辑号特殊符号后，将其保存为文件 `pySym.mb`，并放在 `~/.fcitx` 中，重新启动 `fcitx` 即可。

**\* 建议:** 特殊符号的编码应该足够长，免得影响正常的汉字录入。

**\* 注意:** 如果定义的编码与常用字表的编码相同，该特殊符号将无法使用。

**\* 如果要录入“西安”这样的词组，请用单引号作为分隔符 (`xi'an`)。**

**\* 制作拼音库**

在 `tools` 目录下提供了一个制作拼音库的工具 `createPYMB`。用法如下:

```
./createPYMB <拼音单字库> <拼音词组库>
```

该工具将在当前目录下生成 `pybase.mb` 和 `pyphrase.mb`，将它复制到您的 `fcitx` 安装目录下的 `share/fcitx/data` 中替换原有文件即可。

在 `data` 目录下包括了单字库和词组库，文件名为 `gbkpy.org` 和 `pyPhrase.org`。它们都是文本文件。一般说来，单字库无需更改，您可以将自己的词组加入到 `pyPhrase.org` 中，从而生成自己的词库。如果您使用的不是 IA32 架构的计算机，请您用该工具生成拼音码表，并替换安装目录中的相应文件，否则将无法工作。

## 2、区位输入

`fcitx` 支持 0~9 的区位输入。

## 3、码表输入法

`fcitx` 支持用户自定义码表输入法。只要用户在安装目录的 `tables.conf` 或 `~/.fcitx/tables.conf` 中提供相应的码表信息，就可以使用自己的码表输入法。下面是该文件的一个例子:

```
[码表]
名称=五笔86
码表=wbx.mb
调频=0
反查拼音=1
拼音=1
拼音键=z
自动上屏=1
模糊=1
模糊键=z
自动词组=1
自动词组长度=4
词组参与自动造词=0
保存自动词组=3
精确匹配=0
提示编码=0
```

```
符号=zzzz  
符号文件=wbfh.mb  
  
[码表]  
名称=二笔  
码表=erbi.mb  
调频=0  
反查拼音=1  
拼音=1  
拼音键=z  
自动上屏=1  
模糊=1  
模糊键=*  
自动词组=1  
自动词组长度=4  
精确匹配=0  
提示编码=0  
符号=uuuu  
符号文件=ebfh.mb
```

该文件用“[码表]”来区分不同的码表。其它设置说明如下：

- 名称：显示在程序主窗口的输入法名称。
- 码表：该码表输入法的码表文件名，程序会先查找`~/.fcitx`，然后在安装目录中找。
- 调频：与拼音中的相应设置意义一样。
- 反查拼音：打开此选项后，输入条上将标示单字的拼音读音。
- 拼音：是否使用临时拼音输入。
- 拼音键：如果“拼音”选项打开，则以该字母起头的输入按全拼处理。
- 自动上屏：当输入达到最大码表且只有一个候选词时是否自动上屏。
- 模糊：是否使用模糊(通配符)输入。
- 模糊键：模糊键(能配符)。
- 自动词组：是否使用自动组词功能(后面有详细说明)。
- 自动词组长度：自动组词长度。
- 词组参与自动造词：指定录入的词组是否参与自动组词。
- 保存自动词组：设定自动生成的词组被选择多少次后才被保存。0表示不保存。
- 精确匹配：是否只在候选字表中显示精确匹配的结果。
- 提示编码：是否提示录入字/词的编码。
- 符号：设置该选项则开启特殊符号输入功能。
- 符号文件：特殊符号所在的文件。

码表输入法提供了两种在线造词方法(词组最长为10个汉字)：

- 1) 在中文输入方式下按 `CTRL_8`，则利用将刚刚输入的内容造词，默认为最近输入法两个字，可以用左右方向键的增加或减少词组中的字数。
- 2) 自动组词：将需要造的词按单字连续输入后，再按它的组词规则连续输入编码，程序会提示用户这个新词。如果此时按空格或它前面的序号则将这个新词输入到用户程序中，您可以设置这个新词是否进入词库。如果不想录入该词，继续进行下一次输入即可(`fcitx`只能记录最近1024个输入的字)。

如果想删除词库中的词，先让该词显示中输入条上，按 `CTRL_7`，并按提示操作即可；或是当程序提示有该词组时，按 `CTRL_DEL` 删除。

如果想调整词库中词的顺序，按 `CTRL_6`，并按提示操作即可。(如果调频设置为1或2，您可能看不到有什么变化)。

## \*制作码表

data 目录下包括制造码表的工具：txt2mb 和 mb2txt。前者是将码表源文件转换为码表输入法所需的格式；后者是将码表文件转换为文本文件。码表源文件格式如下：

```
键码=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;.,./
码长=4
规避字符=;iuv

[组词规则]
e2=p11+p12+p21+p22
e3=p11+p21+p31+p32
a4=p11+p21+p31+n11
[数据]
a 工
aa 式
aaa 工
aaaa 工
```

说明如下：

- 键码：表示该码表输入法需要用的键；
- 码长：指该码表输入法最长码长；
- 规避字符：在象二笔这样的码表输入法中，某些字符如果出现在编码的第一个，表示特殊用途，虽然可以组成单字，但却不参与组词。如果有这样的字符，可以列在这个地方，以免自动造词出错。
- [组词规则]：表示自动组词的规则，如果没该标志，则不能在线造词；
- [数据]：该标志以下为该码表输入法的数据，按“编码<空格>对应的汉字”。这部分无需排序。

组词规则：

- 组词规则的数目应该比码长小 1。
- 等号左边为词组的汉字个数。其中 e 表示“等于”，a 表示“大于等于”（只能有这两个设置）。
- 等号右边为规则，其中 p 指正序，n 指逆序。如 p11 指第一个字的第一个编码，n11 则是指最后一个字的第一个编码。

按上述格式制作好编码后，利用 txt2mb 将其转换为 fcitx 需要的格式：

```
./txt2mb <源文件> <目标文件>
```

然后将目标文件复制到 ~/.fcitx 中，并在 ~/.fcitx/tables.conf 设置好。然后在中文输入状态下按 CTRL\_5 重新读入配置文件即可。

如果希望将已经制作好的码表文件转换为文本文件，可以：

```
./mb2txt <码表文件> > <文本文件>
```

生成的文本文件将形如上述码表源文件的格式。

在码表输入法模式下，只输入单个“拼音键”指定的字符可以重复上次的录入。

## 六、中文标点

fcitx 的中文标点由一个文本文件设置，您可以修改以满足自己的需要。该文件即 /usr/share/fcitx/punc.mb (或用户目录下的 fcitx/punc.mb)。格式如下：

对应的英文符号 中文标点 <中文标点>

其中英文符号应该是类似“&\* ()”这样的符号，而中文标点最长为两个汉字，最多有两组，中间由空格隔开。如：

“ ”

## 七、热键

您可在 FCITX 的配置文件中使用时以下热键：

LCTRL	LSHIFT	LALT	RCTRL
RSHIFT	RALT	INSERT	HOME
PGUP	END	PGDN	CTRL_CTRL
CTRL_LSHIFT	CTRL_LALT	CTRL_RSHIFT	CTRL_RALT
SHIFT_LCTRL	SHIFT_SHIFT	SHIFT_LALT	SHIFT_RCTRL
SHIFT_RALT	ALT_LCTRL	ALT_LSHIFT	ALT_ALT
ALT_RCTRL	ALT_RSHIFT		

其中，L 前缀表示左键，R 前缀表示右键。如果需要 CTRL/ALT+<字母/数字>的组合键，直接写入数字或字母即可，如 CTRL\_K 等。

## 八、其它功能

- 可以任意拖动 fcitx 显示的图标和输入条。
- 可以用鼠标左键单击输入条的相应部分切换输入法/改变标点状态/改变全半角设置/改变 GBK 状态/改变联想状态。
- 支持 UTF8 方式下的中文输入。
- 在主窗口上按鼠标右键可以切换主窗口的显示模式。有两种：简洁模式和完整模式。
- 按 CTRL\_5 可以重新读取配置文件。向 fcitx 发送 SIGHUP 也可以重新读取配置文件。
- 在联想方式下，按第二选择键输出半角空格，按第三选择键输出全角空格。
- 单击企鹅图标可以打开/关闭输入法。

## 九、其它说明

fcitx 的五笔码表是标准的 86 五笔版码表，主要来自于 cjkvinput 项目，本人只是对其进行了一些排序，该项目在 <http://sourceforge.net/projects/cjkvinput>。

## 九、致谢

本程序参考了 rfinput-2.x 的源码，在此向其作者 Zhao yang ([zyang@redflag-linux.com](mailto:zyang@redflag-linux.com)) 致谢。

感谢 [www.linuxsir.org](http://www.linuxsir.org) 的北南南北为 fcitx 提供一个家。同时，他与小凡为 gWuBi/fcitx 的推广和测试做了很多工作。

感谢 xsim 的作者楚狂、scim 的 james\_su 提供了宝贵的技术支持；

感谢二笔输入法 (ebf) 的作者 tram，他为 fcitx 做了很多工作。

感谢 winix 多次为 gWuBi/fcitx 提出宝贵的意见和建议。

感谢 windrose 精心测试了双拼功能。

感谢 Wang Yin 为拼音输入提出了宝贵的意见。

感谢 Xie Yanbo 制作了安装配置脚本。

同时感谢所有其它测试 gWuBi/fcitx 的朋友，非常感谢。

## 常见问题 (FAQs)

### 1. 编译时说找不到文件 X11/Xlib.h

这个信息是说编译程序没有找到 X 的头文件，一般是因为您没有安装 X 的开发包 (在 RH/MDK 中名为 XF\*-devel-\* 或 xorg\*-devel-\* )。

### 2. 编译安装完成后，按 ctrl\_space 无法打开 fcitx 的输入条啊？

这个的原因有很多，比如 fcitx 没有启动，或是环境变量设置不正确。请参看说明文档的“环境配置”部分。如果还有问题，就给我写信或到 linuxsir 上去说吧。

### 3. 界面的颜色怎么那么难看？

就是，我也这么认为。但我不知道什么样的颜色搭配才好，不过，您可以根据说明文档自己设置颜色，更改字体的大小。

### 4. 我将 fcitx 加到 gnome 的自动启动后，gnome 怎么启动那么慢？

把 ~/.gnome2/session-manual 里面 0, Priority=31 的 31 换成 50 即可。

### 5. 安装好了 fcitx，可是为什么没有五笔输入法啊？

呵呵，您一定没有好好看说明文档了……

### 6. 在我的 FC3 上为什么不能用使用？

FC3 使用了 IIIMF 作为默认的输入接口，它与 XIM 不兼容。您可以利用它的配置工具将 IIIMF 停用，然后按配置 XIM 的方式配置 FCITX 即可。

### 7. 为什么我只按了一个键，输入条上却出现两个相同的字符？

这个问题的原因还不清楚，应该不是 fcitx 的问题，可能是应用程序对 XIM 的支持出现问题。出现这个现象时，请在窗口管理器的标题栏按鼠标右键弹出系统菜单，然后按 ctrl\_space 关闭输入法，重新回到应用程序就可以了。

### 8. 为什么我修改了配置文件却无法生效？

这种情况一般是因为您使用 gedit 修改了配置文件。FCITX 的配置文件的编码是 GB2312，而 gedit 有时会强行将文件编码改为 UTF8，这样 FCITX 将会采用默认配置。

### 9. 我发现了 fcitx 的 BUG 怎么办？

您可以将该 BUG 的情况贴在 [www.linuxsir.org](http://www.linuxsir.org) 的输入法版块或是直接写信告诉我 ([yuking\\_net@sohu.com](mailto:yuking_net@sohu.com))，我将尽快修正。

### 10. 我过去说过很多建议或意见，为什么新的版本还是老的样子？

这个……不好意思，肯定是我忘记了，以后我一定会将意见归纳好的。请您给我写信再说说吧，[yuking\\_net@sohu.com](mailto:yuking_net@sohu.com) 等着您呢！